

Streaming Server

Webcasting ဟုလည်းခေါ်သည်။ Streaming ဟုလည်းခေါ်လေ့သည်။ (TV Broadcasting နှင့်တူသည်။)

- (၁) Live Broadcasting (Real Time)
- (၂) Simulated Live Broadcasting
- (၃) On_demand (User များသည် ကြိုက်သလိုကြည့်ရှုနိုင်သည်။)

Clone Server အား Computer နှင့်တည်ဆောက်လျှင် Load Share မျှလိုသဖြင့် Producer (Publisher) နှင့် Streaming Server ကို (၂)လုံးခွဲ၍ သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။ Real Software တွင် Producer ၏ Encoding Time မှာ 15/16 Sec ခန့်ကြာတတ်သည်။ Server မှ Broadcasting လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Client မှ Interactive မရချေ။ သုံးစွဲသည့်စက်များသည် Multimedia ဖြစ်ရမည်။

Application Software

Server	-	Real Server 8.0
Producer	-	Real producer Plus
Client	-	Real One Player

Server

Real Server 8.0 Package အား Install လုပ်ရမည်။

- License File Location : _____ Browser ⇒ (License File Path ထည့်သွင်းပေးရမည်။) ⇒ Next ⇒ License အားသိရှိပြီးပါက Accept ⇒ Server အား Install လုပ်လိုသည့် / လုပ်မည့် Path ⇒ Next ⇒

Real Server Software အတွက် ---

User Name : _____

Password : _____

ConfirmPassword : _____ များထည့်သွင်းရသည်။ ⇒

- " pnm :// " Port (Default) ⇒

- " rtsp :// " Port (Default) ⇒

- " http :// " Port (Default) ⇒

- Administration အတွက် Port သည် Security အတွက် Random ထည့်ပေးရသည်။ ⇒

☐ Install Real Server as an NT service ---- (Check Box အား Uncheck လုပ်ထားရသည်။ Operating System (Windows) အား Run လိုက်သည်နှင့် Streaming Server တစ်ပြိုင်တည်း Run ပါက Load ပိသောကြောင့် Service အားဖြုတ်ထားပြီး အသုံးပြုလိုမှသာ Run ရန်ဖြစ်သည်။) ⇒

Configuration

Admin User Name	:	OCAD
PNA Port	:	7070
RTSP Port	:	554
HTTP Port	:	8080
Admin Port	:	Random
* NT Service	:	not installed

⇒ Continue ⇒

☒ Launch the Real System Administrator ⇒ OK (Server ၏ Administrator အား IE (Internet Explorer) Browser ဖြင့် Run ရသည်။ URL မှာ http:// Server IP : *Admin port /Admin /index.htm ဖြစ်သည်။ Broadcasting အား Monitoring ဆောင်ရွက်လိုလျှင် Server တွင် JAVA ရှိရသည်။ Monitor သည် JAVA ဖြင့်သာ run သည်။

On_demand Broadcasting လုပ်လိုသော File များအား Path - C:/ Progrsm / Real / Real Server / Content အောက်တွင်ထားရသည်။ သီးသန့် Folder ဆောက်ပြီးသိမ်းဆည်းလိုလျှင် Client မှဝင်ရောက်လိုလျှင် Path တစ်ခုပိုလာမည်။

Producer (Publisher)

Real Producer Plus Software အား Install လုပ်ရသည်။ ယင်းနောက် Multimedia File အား Encoding လုပ်ရန် -

Real Producer Plus ⇒ Open ⇒ New Session - Choose Recording Wizard

- Record from file (On_demand အတွက် File များအား *.rm File ရွေးချယ်ရသည်။)
- Record from Media Device
- Live Broadcast (Live ထုတ်လွှင့်ရန်အတွက် ရွေးချယ်သည်။)

Recording Wizard

Record from file

File name : D:\MPEG\ADEV01.DAT (မိမိ Encoding ပြုလုပ်လိုသော File ၏ Path ကို ရွေးပေးရသည်။) ⇒ Next

Real Media Clip Information

Title :
Author :
Copyright :
Description :
Keywords : ➡ Next

File Type

☒ Multi --- rate sure stream for real server G-2
o Single...rate for Web servers ➡ Next

Target Audience

o 28 K MODEM
o 56 K MODEM
o Single ISDN
o DUAL ISDN
☒ Corporatable LAN
o 256 K DSL/ Cable MODEM
o 384 K DSL/ Cable MODEM
o 513 K DSL/ Cable MODEM ➡ Next

Audio Format

☒ Voice Only
o Voice With Background Music
o Music
o Stereo Music ➡ Next

Video Quality

☒ Nomal Moting Video
o Smoothest Moting Video
o Sharpest Moting Video
o Slide Show ➡ Next

Output File

File Name : *****.rm Save As (On_demand အတွက် *.rm File အား Server ရှိ

C: \Program\Rea\Real Server\Content\ *.rm တွင်သိမ်းဆည်းရမည်။)

Save ➡ Next ➡ Message box တွင် Yes ရွေးချယ်ရမည်။ ➡ Finish

Real Producer Plus Window ပေါ်လာမည်။ Encoding လုပ်လိုပါက **Start** Botton

ကိုနှိပ်ရမည်။*.rm File အဖြစ် Create လုပ်ပြီးနောက် ပြန်ကြည့်လိုပါက **Play** Botton ကို

နှိပ်ပြီးကြည့်ရမည်။ On_demand အတွက် *.rm File အား Producer/ publisher မှ Server အတွက် Create လုပ်ပေးပြီးဖြစ်သည်။

Live Broadcast အတွက် Output file တွင် File name ပေးပြီး encoding လုပ်ခြင်းဖြင့် Live Broadcast လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ Live ထုတ်လွှင့်သော်လည်း Encoding အတွက် Time Delay ကြာချိန် 15/25 Sec အတွင်း ကွာခြားမှုရှိသည်။

Clients (Users) Real one Player V2 GOLD

Real One Software အား Install လုပ်ရသည်။ ယင်းနောက် Server အားသုံးစွဲလိုပါက -

On_demand တွင်

URL Address - **http://** Server IP: Port/ ramgen / *.rm
rtsp:// IP / .rm

Live တွင်

Address - **http://** server IP :Port / ramgen / encoder / file .rm
rtsp:// IP / Encoder / file.rm

HTTP Protocol သုံးလျှင် Server IP:Web port သုံးရသည်။ RTSP protocol သုံးလျှင် port , ramgen သုံးစွဲရန် မလိုပေ။ Content Directory အောက်သို့တိုက်ရိုက်ရောက်သည်။ ramgen သည် RAM မှ Generate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ http delivery မှာ ramgen သုံးစွဲရန်လိုသည်။

Broadcasting

encoder post - 4040